Site-to-Site VPN

A configuração deve ser elaborada em mão dupla, no roteador/firewall da unidade e no roteador VPC da interNuvem. Este documento descreve o procedimento a ser realizado no ambiente da interNuvem.

Para configuração do equipamento remoto, consulte a documentação do fabricante sobre "configuração de VPN Site-to-Site com Linux Openswan".

1. Acesse o portal InterNuvem e clique no menu lateral esquerdo na opção network:



2. Selecione a opção "Gateway de VPN de usuário" na combo:

	Home > Rede - VPC >	
Dashboard	Selecionar visualização:	VPC T
\bigcirc		Redes Guest VPC
Instâncias	Nome	Gateway de VPN de usuário

3. Clique no botão "Adicionar Gateway de VPN de usuário"



4. Na tela que abrir, preencha os dados de conexão do roteador remoto. Esta configuração deve ser executada exatamente igual no roteador/firewall remoto.

Para iniciar o processo é necessário definir o algoritmo de encriptação, hash, Diffie-Hellman e chave compartilhada.

Adicionar Gate	way de VPN de usuário		2
* Nome:	ROTEADOR REMOTO		2 Nome da VPN
* Gateway:	143.107.0.0		Gateway do roteador da unidade
* Lista CIDR:	192.168.10.0/24,10.0.10.0/16		Sub-rede(s) privada(s) da unidade
* Chave IPSec pré compartilhada:	FRASE COMPARTILHADA		Chave compartilhada (recomendado utilização de um hash)
Encriptação IKE:	aes128	•	,
Hash IKE:	sha1	¥	Alveritme recomendeder
DH IKE:	Group 2(modp1024)	T	- Encryption AES 128
Encriptação ESP:	aes128	¥	- Hash SHA1
Hash ESP:	sha1	¥	- Group 2
Perfect Forward Secrecy:	Group 2(modp1024)	¥	
Tempo de vida IKE (segundos):	86400		
Tempo de vida do ESP (segundos):	3600		
Detecção de correspondente morto:	۷		
Cancela	ar OK		

5. Agora, selecione a opção "VPC":



6. Clique em "Adicionar VPC"



7. Na tela que abrir, preencha com os dados do novo VPC

🔂 Adicionar VPC		
* Nome:	NOME DO VPC	
* Descrição:	DESCRIÇÃO DO VPC	
* Zona:	Nuvem •	
* Super CIDR para redes hóspedes:	10.150.0.0/16	Sub-rede a ser utilizada pelas VMs na InterNuvem
Domínio DNS para redes hóspedes:		
Public Load Balancer Provider:	VpcVirtualRouter •	
* VPC Offering:	Default VPC offering	
Cancela	ar OK	

8. Após a criação, clique em "Configure":

Home > Rede - VPC >							
Selecionar visualização: VPC							
Nome	Descrição	Zona	CIDR	Estado	Ações	Visualização	
VPC01	VPC01	Nuvem	10.150.0.0/16	Enabled	Configurar 🜈	+	

9. Crie pelo menos uma nova camada de rede para o novo VPC

Adicionar nova camada				
* Nome:	NOME DA CAMADA			
* Network Offering:	DefaultIsolatedNetworkOfferingFor [\] ▼			
* Gateway:	10.150.2.1			
* Máscara de Rede:	255.255.255.0			
ACL:	default_allow			
Cancelar OK				

O gateway e a máscara deverão pertencer ao super CIDR informado na criação do VPC e não poderão sobrepor nem o CIDR do VPC ou outra camada de rede.

10. No roteador VPC clique em "SITE-TO-SITE-VPNS":



11. Clique em "Yes" para criar o serviço:



Nesse momento é apresentado o IP do serviço que deverá ser configurado no roteador/firewall da unidade, também será necessário definir uma rota no roteador/firewall da unidade para o Super CIDR do roteador VPC na InterNuvem.

12. Selecione "Conexão VPN" na combo:

	Home > Rede - VPC > VPC01 > Router - Site-to	-site VPNs ⇒
Dashboard	Selecionar visualização: Gateway de VPN Gateway de VPN	
Instâncias	Endereço IP	Conta
Grupos de Afinidade	200.144.244.23	4907482
Storage		
Rede		

13. Clique em "Criar uma nova conexão VPN":

	🔍 🕂 Criar	uma conexão VPN
Política IKE	Política ESP	Visualização

14. Selecione o profile de conexão de VPN de usuário criado anteriormente e clique em "OK":

(Por padrão a InterNuvem inicia a conexão, caso queira inverter o sentido habilite a opção "Passive" clicando no checkbox)

Geriar uma conexão ∨PN					
* Gateway de VPN de usuário: ROTEADOR REMOTO					
Passive:					
Cancelar OK					

15. Aguarde até aparecer o estado "Connected" e pronto:

Selecionar visualização: Conexão VPN 🔻							
Ende	ereço IP	Gateway	Estado	Chave IPSec pré compartilhada	Política IKE	Política ESP	Visualização
200.	.144. 	143.107.	Connected		aes128-sha1;modp1024	aes128-sha1;modp1024	+